Windows Live メール 設定方法 Windows 7

Windows Live メールは Windows7 に標準ではインストールされていません。 マイクロソフトのサイトからダウンロードしてインストールしてください インストール方法

<u>http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7/guide/mail03.aspx</u> 上記サイトを確認しながらインストールを行ってください。 インストール方法については記載しておりませんのでご注意ください。

1. ウィンドウズマークをクリックしてください



2. 『Windows Live メール』をクリックして起動してください

Vindows Live メール	•
	٠
💐 Windows Anytime Upgrade	
דעולא-ר 🎦	
クリック	
すべてのプログラム	
プログラムとファイルの検索	>
Ø 🚞 Ø	

3. 『アカウント』タブを選択して『電子メール』をクリックしてください



4. 利用されるメールアドレス・パスワード・表示名を入力してください

🔁 Windows Live メール	X
自分の電子メール アカウ	フントを追加する
Windows Live ID をお持ちの場合はここでも Windows Live にサインイン	ナインインしてください。
電子メール アトレス:	Windows Live メール でははとんどの电子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば
admin@renbird.net	Hotmail
177-5.	Gmail 利用されるメールアドレスを などが利用可能です。 ユーレアイだって、
✓ パスワードを保存する(B)	
表示名:	, D() 1 2000 C (200)
Renbird株式会社	
	メール送信時の送信者名を
■ 手動でサーバー設定を構成9る(C)	入力してください
	クリック
	キャンセル 🔌 次へ

『サーバーの種類』が POP であるか確認してください
 『受信・送信サーバーアドレス』にメールサーバー名(または、IP アドレス)を入力してください
 『ログインユーザー名』(@ドメイン名以外は入力されています)を入力してください
 送信サーバーのポートを 25 から 587 に変更してください
 『認証が必要』にチェックを入れてください

入力内容に間違いが無ければ『次へ』をクリックしてください

🗇 Windows Live メール	
サーバー設定を構成	
電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP また	はネットワーク管理者に連絡してください。
ボートを25から:	587に変更してください
受信サーバー情報 POPになってる事を	送信サーバー情報
サーバーの種類: 確認	サーバーのアドレス:
POP 🖌 🗸	mail.renbird.net 587
サーバーのアドレス: ポート:	「セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)
mail.renbird.net 🔨 110	
□ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)	-F1992A1639
次を使用して認証する:	I用されるPOP・SMTPサーバーを入力 してください
<i>ካ</i> ህア テキスト ▼	
ログオン ユーザー名:	
hitomi@renbird.net	

6. 『完了』をクリックすると設定が完了します



7. 設定が完了したアカウントを選択して『プロパティ』をクリックしてください



8. 『サーバー』タブを選択して、『このサーバーは認証が必要』にチェックが入っているか確認してく ださい

🐌 Renbird (admin) プロパテ	ત 💌		
全般 サーバー セキュリティ	詳細設定		
サーバー情報 選択			
受信メール サーバーの種類(M) POP3			
受信メール (POP3)(I):	mail.renbird.net		
送信メール (SMTP)(U):	mail.renbird.net		
受信メール サーバー			
ユーザー名(A):	admin@renbird.net		
パスワード(D):	•••••		
◎ クリア テキスト認証を使用	引してログオンする(C)		
◎ セキュリティで保護された/	ペスワード認証でログオンする(S)		
◎ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)			
送信メール サーバー			
ℤのサーバーは認証が必要(V) 設定(E)			
チェックか			
	OK キャンセル 適用(A)		

9. 『詳細設定』タブを選択して、『送信メール(SMTP)のポート』が『587』になっているか確認し てください

サーバーにメールを残さない場合は『サーバーにメッセージのコピーを置く』のチェックを外してください

🐌 Renbird (admin) プロパティ 🛛 💌		
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 選択		
サーバーのポート番号		
送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)		
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL) が必要(Q)		
受信メール (POP3)(I): 110 確認		
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)		
サーバーのタイムアウト(T)		
短い 長い 1万		
送信 ⑦ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60		
配信 サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ← 残さない場合はチェッ □サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ← 残さない場合はチェッ □サーバーから削除する(R) 5 から判時(M)		

10. 全ての設定が完了したら『OK』をクリックしてください

提 Renbird (admin) プロパティ 🛛 💽
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(T)
短い - ①
送信
🗌 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 🎽 KB
配信
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□ サーバーから削除する(R) 5 🚔 日後
☑ [ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)
全ての設定が完了したら『OK』を押してください
OK キャンセル 適用(A)

メール送受信テストを行ってください。
 正常に送受信が出来ない場合はメールアカウントやパスワードやサーバー名(または、IP アドレス)
 を間違えていないかご確認ください

◆ 解決が出来ない場合

『メールが送信出来ない』『送ったはずのメールが届かない』だけでは原因調査が出来ません。 お手数をお掛けしますが、原因調査を円滑に行う為、以下の様な情報をご確認の上、お問い合わせ願 います

- 送信元メールアドレス・送信先メールアドレス